



Bob crocheté en laine épaisse

v16885

Crochetez votre propre bob avec du ruban doublé et du fil de coton fin pour un look chunky. Il s'agit d'une taille unique, mais vous pouvez le rendre un peu plus grand ou plus petit en changeant la taille du crochet utilisé

Comment faire



1 Imprimez les instructions en format PDF qui se trouvent en bas de page.



2 Commencez le bob en crochant deux mailles en l'air avec deux fils : un ruban et un fil de coton.



3 Réalisez 10 doubles brides dans la première maille en l'air.



4 Crochetez un total de dix double brides.



5 Terminez par une maille coulée dans la première double bride.



6 Réalisez 2 mailles en l'air avant de commencer le rang suivant.





7 Crochez le dessus du bonnet avec un ruban et un fil de coton de couleur et crochetez la partie centrale en utilisant deux couleurs de fil de coton.



8 Passez de la section supérieure à la section centrale en crochétant des doubles brides dans la boucle arrière uniquement.





Technique 1



How to crochet
Basic Chain
Stitches

Technique 2



How to crochet
Basic Treble
Stitches

Technique 3



How to crochet
a slip stitch

Bob crocheté en laine épaisse

Besoins en laine/fil : 200 g de ruban et 2 x 40 g de fil de coton

Crochet no. 10

Dimensions: Ce motif est destiné à un bob de taille adulte. Il s'agit d'une taille unique, mais vous pouvez le rendre un peu plus grand ou plus petit en utilisant une aiguille de taille différente.

Haut du chapeau (Ruban et fil de coton)

1. Commencez par faire 2 mailles en l'air.
▶ Technique 1
2. Réalisez 10 brides dans la première maille en l'air. ▶ Technique 2
Pour terminer ce rang, faites une maille coulée dans la première bride. (10 m)
▶ Technique 3
Réalisez 2 mailles en l'air avant de commencer le rang suivant.
3. Réalisez 2 brides dans chaque maille.
Terminez par une maille coulée dans la première bride. (20 m) Réalisez 2 mailles en l'air.
4. Crochetez 2 doubles brides dans chaque autre maille et 1 double bride dans chaque autre maille. Continuez jusqu'à obtenir un total de 30 mailles. Terminez le rang en faisant une maille coulée dans la première double bride puis crochetez 2 mailles en l'air.
5. Crochetez 2 doubles brides toutes les trois mailles et 1 double bride dans les mailles restantes. Terminez par une maille coulée (40 mailles) Crochetez 2 mailles en l'air.

Partie centrale du chapeau (Ruban et fil de coton bicolore)

6. Réalisez 1 bride double dans la boucle arrière de la maille seulement sur chaque maille le long du rang et terminez le rang par une maille coulée dans la première bride. (40 m). Réalisez 2 mailles en l'air.
7. Continuez avec 2 rangs de doubles brides et terminez chaque rang par 2 mailles en l'air.

Bas du chapeau (Ruban et fil de coton)

8. Bride dans la boucle avant de la maille sur tout le tour. Terminez le rang en faisant une maille coulée dans la première bride. (40 m)
9. Réalisez 2 mailles en l'air et poursuivez avec des brides. Il doit y avoir 2 brides toutes les trois mailles. Continuez sur tout le tour et terminez le rang en faisant une maille coulée dans la première bride (53 m)

Bord (2 fils de ruban)

10. Réalisez 2 mailles en l'air. Bride avec 2 fils de ruban, continuez sur tout le tour. (53 m)
Terminez le rang en réalisant une maille coulée dans la première bride.
11. Coupez le fil à environ 5 cm du crochet, puis tirez le fil à travers la maille coulée. Utilisez le crochet pour tirer les 5 cm de fil à l'arrière du chapeau. Il ne vous reste plus qu'à nouer tous les bout de fils qui dépassent.